

## Jak wyłączyć wszystkie reklamy w Windows 10?

Wpisany przez Wojtek Onysków

Wtorek, 04 Październik 2016 14:01 - Zmieniony Wtorek, 04 Październik 2016 14:22

---




Kilka prostych sposobów na pozbycie się treści reklamowych z systemu. {reklama-artykuł}  
Najnowszy system operacyjny Microsoftu zdobył spore grono fanów, jednak część użytkowników nie jest zadowolona z niektórych rozwiązań [Windows 10](#). Wśród kontrowersyjnych elementów można wymienić między innymi reklamy.

Na szczęście użytkownik może je całkowicie wyłączyć, choć wymaga to dostosowania kilku opcji. Poniżej przedstawiamy, jak tego dokonać.

### Wyłącz reklamy na ekranie blokady

Windows 10 może od czasu do czasu wyświetlać reklamy na ekranie blokady. Na szczęście można je całkowicie wyłączyć. Aby tego dokonać, przechodzimy do Ustawienia → Personalizacja → Ekran Blokady. Następnie jako tło zaznaczamy obraz lub pokaz slajdów. Pozostawienie „W centrum uwagi Windows” może spowodować, że reklamy będą wyświetlane.



### Wyłącz sugerowane aplikacje


Microsoft może od czasu do czasu proponować nam aplikacje ze Sklepu Windows. Pojawiają się one w Menu Start i dla niektórych mogą być irytujące, szczególnie, że trafiają tam też płatne pozycje.

Aby je wyłączyć, przechodzimy do Ustawienia → Personalizacja → Start. Następnie odznaczamy pozycję „Czasami pokazuj sugestie w menu Start”.

## Jak wyłączyć wszystkie reklamy w Windows 10?

Wpisany przez Wojtek Onysków


Wtorek, 04 Październik 2016 14:01 - Zmieniony Wtorek, 04 Październik 2016 14:22



### Wyłącz porady Windows

Reklamy i propozycje nowych aplikacji mogą być też przemycane w poradach systemu Windows, które co jakiś czas pojawiają się w systemie. Microsoft może w ten sposób sugerować np. korzystanie z przeglądarki Edge.

Funkcję tę można wyłączyć przechodząc do Ustawienia → System → Powiadomienia i akcje. Następnie odznaczamy „Pokaż porady dotyczące systemu Windows”.



### Pozbądź się „Uzyskaj Office”

Jednym z elementów Menu Start jest ikona aplikacji „Uzyskaj Office”. To program, który służy wyłącznie do nakłaniania użytkowników do zakupu licencji popularnego pakietu biurowego. Niepotrzebnie zajmuje miejsce w Menu Start.

Można go w prosty sposób usunąć. Odszukujemy go w Menu Start, klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy „Odinstaluj”.

